

# Check Liste pour changer d'antivirus.

**Pour changer d'antivirus, il faut effectuer les actions suivantes dans l'ordre.**

Cette liste se réfère à l'installation du logiciel gratuit AVAST! mais elle reste valable pour tout autre logiciel que l'on désire installer.

Il suffit alors de remplacer AVAST! par le nom de votre antivirus préféré et le tour est joué!

- 1. Télécharger** le programme de nettoyage complet de votre ancien antivirus, en l'enregistrant sur disque mais **sans l'exécuter**.
  - Elimination complète de votre vieil antivirus : [Norton Removal Tool](#) [McAfee Removal Tool](#) [Avast! Uninstall Tool](#) [BitDefender Uninstall Tool](#) [http://lecoachdupc.com/les\\_pages\\_techniques.htm](http://lecoachdupc.com/les_pages_techniques.htm)
- 2. Télécharger** le programme **AVAST!**, ou un autre, en l'enregistrant sur disque mais **sans l'exécuter**.  
<http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/25899.html>
- 3.** Lorsque c'est fait, quitter le navigateur et **couper l'ADSL** (éteindre le modem) afin de garantir la sécurité de votre machine.
- 4. Désinstaller Norton Antivirus**, via le panneau de configuration
  - Ajouter ou supprimer des programmes - cliquer sur Norton Security"- désinstaller (bien faire attention d'être sur le bon programme!).
- 5. Désinstaller votre antivirus actuel**, après l'avoir désactivé (clic droit sur l'icône, terminer).
  - Pour désinstaller, - Panneau de configuration - Programmes et fonctionnalités (Vista) ou - Ajout et suppression de programme (XP) -
  - Attention, vérifiez bien si le programme sélectionné est bien l'antivirus à supprimer!
- 6.** Quitter les fenêtres et **redémarrer le système**.
- 7. Exécuter le programme** de nettoyage complet de votre ancien antivirus, enregistré sur disque auparavant pour supprimer définitivement toutes traces de votre ancien antivirus.
- 8.** Quitter les fenêtres et **redémarrer le système**.
- 9. Exécuter le programme AVAST!**, ou un autre, enregistré sur disque auparavant, pour installer le nouvel antivirus.
- 10. Rallumer le modem** pour avoir à nouveau accès à Internet.
- 11.** Quitter les fenêtres et **redémarrer le système**.
- 12.** AVAST! finit de s'installer et demande de s'enregistrer. Cliquer sur le lien d'enregistrement et **s'enregistrer**.  
Ne rien faire de plus avec AVAST! pour l'instant.
- 13.** AVAST! envoie un mail dans la minute qui suit, l'ouvrir et **faire un "copier" de la clé d'enregistrement**.
- 14. Coller la clé** dans l'endroit prévu dans la fenêtre d'AVAST! qui attend toujours.
  - Pour un autre logiciel, suivez les instructions données par le fabricant.
  - Le plus souvent, la clé est sur la boîte ou sur le cd d'installation, ou dans le mail de confirmation de commande pour les logiciels téléchargés.
- 15.** Et voilà! Le nouvel antivirus est prêt et fonctionnel.